

SBB

net.


Kako da podesim e-mail klijent?



ANDROID

Podešavanje Android e-mail klijenta se vrši na sledeći način:

1. Otvori glavni meni i klikni na **Email**



2. Na sledećem ekranu u polje **Email address** unesi svoju e-mail adresu, npr. korisnik@sbb.rs, a u polje za **Password** unesi lozinku. Nakon toga odaberi opciju **Manual setup**

A screenshot of the 'Set up email' screen. At the top, it says 'Set up email'. Below that, it says 'You can configure email for most accounts in a few steps'. There are two input fields: the first is labeled 'Email address' and contains 'nalog@sbb.rs'; the second is labeled 'Password' and contains a series of dots. Below the password field is a checkbox labeled 'Show password' which is currently unchecked.

3. Na sledećem ekranu odaberi **POP3** ili **IMAP** kao vrstu protokola. Na mobilnim uređajima preporučuje se **IMAP**, jer sva pošta ostaje na serveru. U slučaju **POP3** protokola poruke se preuzimaju i snimaju se na uređaj sa kog se pristupa

A screenshot of the 'Add email account' screen. It asks 'What type of account?'. There are three buttons: 'POP3 account', 'IMAP account', and 'Microsoft Exchange ActiveSync'. The 'POP3 account' button is highlighted with a red rectangular box.

4. Na sledećem ekranu je potrebno da popuniš sva polja za **Incoming Mail Server** (dolazni mail server). U polje za **Username** upiši korisničko ime, a u polje **Password** upiši lozinku

- **Incoming Mail Server:**
 - o **POP** – pop3.sbb.rs
 - o **IMAP** – imap.sbb.rs

Ukoliko si izabrao **POP** – pop3.sbb.rs, **Security type** iz padajućeg menija izaberi **None** ili **TLS** (SSL nije podržan)

- **Port:**
 - o None:
 - * POP – 110
 - o TLS:
 - * POP – 995

Zatim odaberi **Next**

Ukoliko si izabrao **IMAP** – imap.sbb.rs, **Security type** iz padajućeg menija izaberi None ili TLS (SSL nije podržan)

- **Port:**
 - o **None:**
 - * IMAP – 143
 - o **TLS:**
 - * IMAP – 993

Zatim odaberi **Next**

User name

nalog

Password

.....

POP3 server

pop3.sbb.rs

Security type

None

5. Popuni sva polja za Outgoing Mail Server

- **SMTP server:** smtp.sbb.rs
- **Security type** podesi na **Off** ili **TLS** (SSL nije podržan)
- **Port:**
 - **Off: SMTP – 25**
 - **TLS: SMTP – 587**

Opcija **Require Sign In** (zahtevano prijavljivanje) mora biti označena. U polje **Username** upiši korisničko ime, a u polje **Password** lozinku i potom odaberi **Next**



6. Na sledećem ekranu odaberi **Email check frequency (interval proveravanja novih poruka)** iz padajućeg menija. To je moguće uraditi po sopstvenom izboru, a možeš odabrati i opciju **Never** (nikad) i u tom slučaju se uređaj neće povezivati na mail server kako bi proveravao da li ima novih poruka. Potom odaberi **Next**



7. Uspešno si dodao nalog. Na sledećem ekranu potrebno je da ukucaš **naziv naloga (Give this account a name)** i **ime (Your Name)**. **Naziv** je ono što će se videti u meniju kao naziv naloga, a **Ime** primalac poruka vidi kao pošiljaoca. Nakon što sve popuniš, klikni na **Done**

